

OneDrive / ファイル / 追加とアップロード / Windows 10 は既定で OneDrive にファイルを...

Windows 10 は既定で OneDrive にファイルを保存す る

Office.com, OneDrive

作成したファイルを保存する場所はいつでも選択できますが、コンピューターでは [デスクトップ] ファイル、[ドキュメント] ファイル、[画像] ファイルに対して既定の保存場所が設定されています。

Windows 10 のセットアップ時に、ファイルを OneDrive に保存する利点について説明する [OneDrive でファイルをバックアップ] 画面が表示されます。(2019 年7 月より前は、画面に [OneDrive でファイルを保護] と表示されていました)。[次へ] をクリックすると、OneDrive が既定の保存場所に設定されます。[この PC へのみファイルを保存する] オプションをクリックすると、ご使用の PC が既定の保存場所に設定されます。この既定の保存場所はいつでも[変更する](#)ことができます。




既定の保存場所がご使用のコンピューターであるか OneDrive であるかに関わらず、ご使用の PC ですべてのファイルを使用できます。Windows 10 に組み込まれている OneDrive アプリによって、OneDrive とご使用のコンピューター間でファイルが同期されるため、ファイルはバックアップされ、[保護されて](#)、任意のデバイスで使用できます。[ファイル オンデマンド](#)を使用すると、空き領域を増やしたり、ファイルまたはフォルダーがオフラインであっても常にお使いのデバイスで使用したりすることが可能です。

ヒント: PC のフォルダーと OneDrive のフォルダー間でファイルを移動するには、エクスプローラーまたは OneDrive アプリを使用して、ファイルを目的の場所にドラッグします。

自分のファイルの保存場所を設定する


既定の保存先の設定はいつでも変更することができます。既定のファイルが保存される場所を変更する場合は、下記の OneDrive アプリの設定を使用します。OneDrive 全体を別の場所 (外部ドライブなど) に移動させる場合は、「[OneDrive フォルダーの場所を変更する](#)」を参照してください。

1. タスクバーの右端にある通知領域の **OneDrive** クラウドのアイコンを選択します。



注: OneDrive のアイコンを表示するには、通知領域の横の [隠れているインジケーターを表示します] 矢印 \triangle をクリックすることが必要な場合があります。通知領域にアイコンが表示されない場合は、OneDrive が実行されていない可能性があります。[スタート] を選択して、検索ボックスに「OneDrive」と入力して、検索結果の OneDrive を選択します。

2. [その他]、[設定] の順に選択します。



3. [バックアップ] タブの [重要な PC フォルダー] の下で、[バックアップの管理] を選択し、指示に従って [ドキュメント]、[画像]、[デスクトップ] のフォルダーを OneDrive でバックアップします。

どちらの場所を既定として選択しても、ファイルを保存するたびに保存場所を選択することができます。新しいファイルで [保存] をクリックするか、既存のファイルで [名前をつけて保存] をクリックしたとき、[OneDrive] または [この PC] をクリックして、ファイルを保存するフォルダーを選択します。

重要: フォルダーの保護を停止すると、お使いの PC 上で突然、空のフォルダーが表示される場合があります。これは、[デスクトップ]、[ドキュメント]、および

[画像] のフォルダーが [この PC] と [OneDrive] の両方に存在するためです。これはよく混同されることがあります。フォルダーの保護を停止すると、既存のファイルは OneDrive に残り、新しいファイルがご使用の PC に保存されます。

補足説明

OneDrive フォルダーの移行の詳細については、「[\[ドキュメント\]、\[画像\]、\[デスクトップ\] のフォルダーを OneDrive でバックアップする](#)」方法を確認してください。

[ファイル オンデマンド](#)を使用して PC のディスク領域を使用せずに OneDrive ファイルを同期する方法を確認してください。



オンライン ヘルプを表示

詳細については、[OneDrive](#) と [OneDrive for Business](#) のサポート ページを参照してください。

OneDrive モバイル アプリについては、「[OneDrive モバイル アプリの問題をトラブルシューティングする](#)」を参照してください。



メール サポート

さらにサポートが必要な場合は、OneDrive アプリの画面が表示されている状態でモバイル デバイスを振るか、[OneDrive のサポート チームにメールを送信してください](#)。お使いの Windows PC または Mac から OneDrive for Business サポートに問い合わせるには、通知領域またはメニュー バーの OneDrive アイコンを選択し、[\[その他\]](#)、[\[フィードバックの送信\]](#)、[\[問題点、改善点を報告する\]](#) を順に選択します。

OneDrive for Business 管理者は、[OneDrive for Business Tech Community](#)、[OneDrive for Business 管理者向けヘルプ](#)、[一般法人向け Office 365 のサポート](#)に問い合わせるを参照することもできます。



フィードバックがある場合

OneDriveUserVoice では、OneDrive に追加してほしい機能を提案していただくことができます。具体的な機能や時期についての保証はできませんが、500 票以上を獲得した提案には必ず返答します。

OneDrive UserVoice にアクセスしてください。



Office のスキルを磨く

[トレーニングの探索 >](#)

新機能を最初に入手

[OFFICE INSIDER に参加する >](#)

この情報は役に立ちましたか?

はい

いいえ

最新情報

Surface Pro 6

Surface Laptop 2

Surface Go

Xbox One X

Xbox One S

Windows 10 アプリ

Office アプリ

Microsoft Store

アカウント プロファイル

ダウンロード センター

Microsoft Store サポート

返品・返金

ご注文履歴

教育

教育機関向けの Microsoft 製品

学生向け Office

Office 365 の教育機関向け製品

教育機関向けの Microsoft Azure

エンタープライズ

Azure

Microsoft AppSource

自動車

政府・公共機関

医療機関

製造

ファイナンス サービス

小売

開発者

Microsoft Visual Studio

Windows デベロッパー センター

Developer Network

TechNet

Microsoft 開発者プログラム

チャンネル 9

Office デベロッパー センター

会社

採用情報

会社のニュース

マイクロソフトにおけるプライバシー

投資家

アクセシビリティ

セキュリティ

日本語 (日本)

[お問い合わせ](#)

[プライバシーと Cookie](#)

[使用条件](#)

[商標](#)

[Office のアクセシビリティ](#)

[法的情報](#)

© Microsoft 2019